



DESIGNER PERSONA TASTENKÜRZEL



- Drücken Sie die Buchstabentaste für ein Werkzeug, um das Werkzeug auszuwählen.
- Halten Sie die Buchstabentaste für ein Werkzeug, um es nur kurz zu verwenden. Lassen Sie die Taste los, um zu dem vorher verwendeten Werkzeug zurückzukehren.


Die Keyboard-Darstellung basiert auf einem Magic Keyboard (deutsches Layout, Modell von 2021). Die Tastenpositionen können bei anderen Modellen und Tastaturen abweichen.

PIXEL PERSONA TASTENKÜRZEL



ERWEITERTE TEXTOPTIONEN


Drücken Sie die Sondertasten für verschiedene Aktionen **Ctrl** ⌘ **Opt** ⌥ **Umschalt** ⇧ **Cmd** ⌘



- ⌘ + T Panel **Zeichen**
- ⇧ ⌘ + T Dialogfeld **Typografie**
- ⌘ + B Fett (Nutzen Sie zusätzlich ⌘, um die Schrittgröße zu erhöhen ◀ & ▶)
- ⌘ + I Kursiv (Nutzen Sie zusätzlich ⌘, um die Schrittgröße zu verringern ▲ & ▼)
- ⌘ + U Unterstrichen
- ⌥ ⌘ + L Links ausrichten
- ⌥ ⌘ + C Zentriert ausrichten
- ⌥ ⌘ + R Rechts ausrichten

AUSDRÜCKE


Verwenden Sie diese Ausdrücke in den Eingabefeldern des Panels **Transformieren** (und in anderen UI-Elementen).




B: <input type="text" value="118+55"/>	=	<input type="text" value="173 px"/>	B: <input type="text" value="*=75%"/>	=	<input type="text" value="90 px"/>
B: <input type="text" value="37*4"/>	=	<input type="text" value="148 px"/>	B: <input type="text" value="h+30"/>	=	<input type="text" value="180 px"/>
B: <input type="text" value="+=80"/>	=	<input type="text" value="200 px"/>	B: <input type="text" value="h-5"/>	=	<input type="text" value="145 px"/>
B: <input type="text" value="-=20"/>	=	<input type="text" value="100 px"/>	B: <input type="text" value="2*h"/>	=	<input type="text" value="300 px"/>
B: <input type="text" value="*=2"/>	=	<input type="text" value="240 px"/>	B: <input type="text" value="h/2"/>	=	<input type="text" value="75 px"/>
B: <input type="text" value="/=2"/>	=	<input type="text" value="60 px"/>	B: <input type="text" value="gr*h"/>	=	<input type="text" value="242.7 px"/>
B: <input type="text" value="*=1,4"/>	=	<input type="text" value="168 px"/>			

GESTEN

Zoomen



Ansicht schwenken



Scrollen



MODIFIER-TASTEN & ARBEITEN MIT EBENEN

Zeichen & Malen	Option	Kurzfristig zur Farbpipette umschalten	Pixelauswahl	Umschalt Cmd	Schränkt den Auswahlrahmen auf ein Quadrat oder einen Kreis ein. Verschiebt eingeschlossene Pixel der ausgewählten Ebenen zusammen mit dem Auswahlrahmen
Werkzeug Freihandauswahl	Umschalt	Verbindet angeklickte Punkte mit geraden Linien		Ctrl Option	Zur Auswahl hinzufügen Aus Auswahl entfernen
Allgemein	Umschalt Cmd Option Ctrl	Keht die Einschränkung des Seitenverhältnisses beim Skalieren um Skaliert vom Mittelpunkt der Auswahl aus Magnetische Ausrichtung während eines Vorgangs ignorieren Dreht von der gegenüberliegenden Ecke der Ebene oder des Objekts aus	Pixelwerkzeug	Cmd	Radieren aus der aktuellen Ebene oder Objekten
Geometrische Formen	Cmd	Verschiebt rote Griffe symmetrisch	Drehen	Umschalt	Beschränken der Drehung auf Schritte von 15 Grad
Panel Ebenen	<input type="checkbox"/> Ebene 1 <input checked="" type="checkbox"/> Ebene 1 <input checked="" type="checkbox"/> Ebene 1 <input checked="" type="checkbox"/> Ebene 1	Doppelklick = Name der Ebene ändern Doppelklick = Auf Ebene zoomen Option + Klick = Nur Ausgewählte anzeigen Cmd + Klick = Pixelauswahl aus Ebene erstellen	Auswählen	Umschalt Option Option + Ziehen Ziehen + Ctrl	Wählt mehrere Objekte und Ebenen aus Wählt das Objekt oder die Ebene hinter der aktuellen Auswahl aus Ignoriert das ursprüngliche Objekt bzw. Die Ebene unter dem Cursor Wählt Objekte/Ebenen aus, die teilweise von dem Auswahlrahmen erfasst sind
Pfadtext	Umschalt Cmd	Abstand zwischen Griffen beibehalten Griffe symmetrisch verschieben	Neigen	Cmd	Spiegelt die Neigung um die Mitte des Objekts
Malen mit Pixelpinseln	Umschalt Ctrl + Option + Ziehen Option + Klick	Zeichnet eine gerade Linie, um zwei Konturen/Striche zu verbinden Links/Rechts ändert die Pinselbreite und Aufwärts/Abwärts die Pinselhärte Wählt die Farbe unter dem Cursor aus und wendet sie an	Vektor- zeichenwerkzeuge	Umschalt Option Cmd	Beschränkt Griffwinkel auf Mehrfache von 45 Grad Stellt den Knotentyp auf „Spitz“(für scharfe Ecken) Schaltet kurzfristig zur Knotenbearbeitung um (vom Zeichenstift)
			Zoomwerkzeug	Option + Klick Option + Ziehen	Zoom verkleinern Auf Auswahlrahmen zoomen